

INSTRUCTIVO PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN

Objetivo:


Definir la guía para realizar el resguardo de la información generada por los analistas de la DACI.

Campo de aplicación:


Dirección de Aseguramiento de la Calidad Institucional - DACI

Descripción:


1. Haga clic sobre el botón de **Inicio**, seleccione la opción **Programas**, localice y despliegue la opción **Ahead Nero** y haga clic sobre el icono de **Nero Express**:



2. Haga clic sobre la opción **Datos** y, a continuación, haga clic sobre la opción **Disco de datos**:




3. Haga clic sobre el botón **Añadir**; este botón abrirá un explorador que le permitirá seleccionar los archivos o carpetas a añadir:




Para seleccionar varias carpetas o documentos haga clic sobre cualquier de ellos, mantenga pulsada la tecla *Control* de su teclado mientras hace clic sobre cada uno de los restantes objetos que quiere seleccionar. Al finalizar la selección puede dejar de pulsar la tecla *Control*.

Haga clic sobre el botón **Añadir** y, cuando haya terminado de añadir objetos, haga clic sobre el botón **Finalizado**.




4. Note que en la parte inferior de la ventana del asistente éste nos indica el espacio que van a ocupar los objetos que queremos grabar en el CD-R (el tamaño viene indicado en megabytes):




En el caso de seleccionar más información de la que cabe en el disco, nos daremos cuenta rápidamente, como se muestra en la pantalla inferior. Se colorea en amarillo cuando seleccionamos más de 74 minutos y en rojo a partir de 80 minutos. Dependiendo de la capacidad del disco que deseamos grabar, podremos seleccionar más o menos información.

Generalmente utilizaremos discos de 74 minutos (650 megabytes) o de 80 minutos (700 megabytes.); en cualquier otro caso, siempre se puede consultar la ayuda del propio programa para más información.



Haga clic sobre el botón **Siguiete**.

5. Seleccione en el desplegable **Grabador actual** la marca y modelo (asociados a una unidad de almacenamiento) de su grabadora de CD's. En el ejemplo la unidad de grabación está asociada a la unidad D y es de la marca YAMAHA y modelo CRW8424S:



En el recuadro **Título (Texto de CD)** introduzca la etiqueta de identificación del disco que va a grabar (el nombre que quiere asignarle al disco).

En el desplegable **Velocidad de escritura** el asistente nos indicará la velocidad máxima a la que grabará el CD-R dependiendo de la velocidad máxima soportada por la grabadora y por el propio CD-R.

Si desea poder añadir más datos a éste CD-R tras haber sido grabado, del mismo modo que lo haría con un disquete, marque la casilla **Permitir que los archivos se añadan después (disco multisesión)**. Tenga en cuenta que los discos denominados multisesión sólo podrán ser leídos en el propio equipo que los grabó, en equipos que dispongan de unidad grabadora de CD's o en aquellos en los que se instaló un software específico para este propósito.


Marque la casilla **Verificar los datos en el disco después de grabar** si desea que el asistente realice una verificación (lectura de los datos) tras el proceso de grabación. El proceso de grabación será más lento pero usted estará seguro que la información ha sido correctamente grabada sobre el CD-R.

Haga clic sobre el botón **Grabar** para iniciar el proceso de grabación. Si no ha introducido el disco CD-R anteriormente, se le mostrará la siguiente (o muy similar) ventana:




Introduzca en este momento un CD-R vacío en la unidad grabadora.


6. Cuando finalice el proceso, y si todo ha ido correctamente, se le mostrará la siguiente ventana:



Haga clic sobre el botón **Aceptar** para finalizar el proceso de grabación. La siguiente ventana le mostrará un resumen del proceso:



Haga clic sobre el botón de **Siguiente** y, posteriormente, sobre la opción **Salir** para concluir el asistente:



Y listo tenemos grabada nuestra información en un CD